

Die Systemvariablen im Überblick

In Captivate stehen Ihnen die folgenden Systemvariablen zur Verfügung:

Variablenname	Standardwert	Beschreibung
Filmsteuerung		
cpCmndCC	0	Bilduntertitel ein-/ausblenden; 1 = Bilduntertitel einblenden, 0 = Bilduntertitel ausblenden
cpCmndExit	0	Film verlassen; zum Verlassen auf 1 setzen
cpCmndGotoFrame	-1	Dieser Variable die Nummer des aufzurufenden Bildes zuweisen, Film springt beim Aufrufen zur gewählten Bildnummer und hält den Film an
cpCmndGotoFrame-AndResume	-1	Dieser Variable die Nummer des aufzurufenden Bildes zuweisen; Film Springt beim Aufrufen zur gewählten Bildnummer und spielt den Film weiter ab
cpCmndGotoSlide	-1	Nummer der Folie zuweisen, die aufgerufen werden soll. Index beginnt bei 0
cpCmndMute	0	Audio stummschalten. 1 = stummschalten, 2 = Lautschalten
cpCmndNextSlide	0	Zur nächsten Folie; 1 = Aufrufen der nächsten Folie.
cpCmndPause	0	Film anhalten; 1 = Anhalten
cpCmndPlaybarMoved	0	Auf 1 setzen, wenn Wiedergabeleiste verschoben wurde
cpCmndPrevious	0	Zur vorherigen Folie; 1 = vorherige Folie aufrufen
cpCmndResume	0	Filmwiedergabe fortsetzen; 1 = Film fortsetzen
cpCmndShowPlaybar	1	Ein-/Ausblenden der Abspiel­leiste; 1 = Abspiel­leiste sichtbar, 0 = Abspiel­leiste unsichtbar
cpCmndTOCVisible	0	Inhaltsverzeichnis (TOC) ein-/ausblenden; 1 = Einblenden, 0 = Ausblenden

cpCmndVolume	100	Steuerung der Filmlautstärke; Werte zwischen 0 und 100
cpLockTOC	0	Aktiviert/deaktiviert Benutzerinteraktionen im Inhaltsverzeichnis (TOC); 1 = Aktivieren, 2 = Deaktivieren

Filminformationen

CaptivateVersion	v8.0.1	Zeigt die aktuelle Captivate-Version
cpInfoCurrentFrame	1	Aktuelle Bildnummer, Index beginnt bei Null.
cpInfoCurrentSlide	1	Aktuelle Foliennummer, Index beginnt bei 1
cpInfoCurrentSlide-Label	slide	Name der aktuellen Folie
cpInfoCurrentSlide-Type	Normal	Typ der Folie, die gerade abgespielt wird, z. B. Normale Folie, Fragenfolie, Zufallsfragen-Folie
cpInfoElapsedTimeMS	0	Verstrichene Zeit (in Millisekunden) seit Wiedergabebeginn des Films
cpInfoFPS	1	Bildrate des Films in Bilder/s
cpInfoFrameCount	1	Anzahl der Bilder im Projekt
cpInfoHasPlaybar	1	Informationen zur Sichtbarkeit der Abspielleiste; 1 = Abspielleiste sichtbar, 0 = Abspielleiste unsichtbar
cpInfoStandalone	1	Der Wert der Variable wird bei einer Veröffentlichung als .exe/.app auf 1 gesetzt
cpInfoLastVisitedSlide	0	Zuletzt geöffnete Folie, Index beginnt bei Null
cpInfoPrevSlide	-1	Vorherige Folie
cpInfoSlideCount	1	Anzahl der Folien im Projekt

Film-Metadaten

cpInfoAuthor	author	Name des Autors
cpInfoCompany	company	Name des Unternehmens
cpInfoCopyright	copyright	Copyright-Informationen
cpInfoCourseID	-1	ID des Kurses
cpInfoCourseName	Course Name	Name des Kurses

cplInfoDescription	project description	Beschreibung des Projekts
cplInfoEmail	author@ company.com	E-Mail-Adresse
cplInfoProjectName		Name des Adobe Captivate-Projekts
cplInfoWebsite	www.compa- ny.com	Internetadresse des Unternehmens

Systeminformationen

cplInfoCurrentDate	dd	Aktuelles Datum; Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentDateString	mm/dd/yyyy	Aktuelles Datum im Format MM/TT/JJJJ
cplInfoCurrentDateStringDDMMYYYY	dd/mm/yyyy	Aktuelles Datum im Format TT/MM/JJJJ
CplInfoCurrentDay	1	Tag in der Woche (Montag = 1, ..., Sonntag = 7)
cplInfoCurrentHour	hh	Aktuelle Stunde im 24H Format: Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentLocaleDateString		Das aktuelle Datum basiert auf den lokalen Einstellungen, die auf dem Computer des Benutzers festgelegt sind
cplInfoCurrentMinutes	mm	Aktuelle Minute: Richtet sich nach der Zeit, die auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentMonth	mm	Aktueller Monat: Richtet sich nach dem Datum, das auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoCurrentTime	hh:mm:ss	Aktuelle Zeit im Format hh:mm:ss
cplInfoCurrentYear	yyyy	Aktuelles Jahr: Richtet sich nach dem Datum, das auf dem Computer eingestellt ist
cplInfoEpochMS	0	Verstrichene Zeit in Millisekunden seit 1. Januar 1970

cpInfoMobileOS	0	Betriebssystem des Mobilgeräts; 0 = Desktop, 1 = iOS, 2 = Android, andere = Blackberry / Symbian / Smart- phone / Windows ce / windows_phone / Webos
----------------	---	--

Erstellen von Quizanwendungen

cpInQuizScope	0	Zeigt an, ob sich der Benutzer im Quiz- bereich des Projektes befindet
cpInReviewMode	0	Gibt an, ob der Benutzer sich im Re- viewmodus befindet
cpInfoPercentage	0	Bewertung in Prozent
cpQuizInfoAnswer- Choice		Ausgewählte Antwort
cpQuizInfoAttempts	0	Anzahl der Quizaufrufe
cpQuizInfoLastSlide- PointScored	0	Erreichte Punktzahl der zuletzt be- arbeiteten Fragefolie
cpQuizInfoMaxAt- temptsOnCurrent- Question	0	Maximale Anzahl der Versuche für die aktuelle Frage
cpQuizInfoNegative- PointsOnCurrentQues- tionSlide	0	Negative Punktzahl für diese Fragefolie
cpQuizInfoPassFail	0	Quizergebnis
cpQuizInfoPointsPer- QuestionSlide	0	Punkte für diese Fragefolie
cpQuizInfoPoints- scored	0	Im Projekt erreichte Punktzahl
cpQuizInfoPreTest- MaxScore	0	Höchstmögliche Punktzahl für den Vortest
cpQuizInfoPreTest- TotalCorrectAnswers	0	Anzahl der richtig beantworteten Vor- testfragen
cpQuizInfoPreTest- TotalQuestions	0	Anzahl an Vortestfragen im Projekt
cpQuizInfoPretest- Pointsscored	0	Im Vortest erreichte Punktzahl
cpQuizInfoPretestS- corePercentage	0	Im Vortest erreichtes Ergebnis in Prozent

cpQuizInfoQuestion-PartialScoreOn	0	Teilweise Punktzahl für diese Fragefolie aktivieren/deaktivieren; 1 = aktiviert 0 = deaktiviert
cpQuizInfoQuestionSlideTiming	0	Zeitbeschränkung für aktuelle Frage in Sekunden
cpQuizInfoQuestionSlideType	choice	Fragefolientyp: Beispiel Multiple-Choice oder Wahr/Falsch
cpQuizInfoQuizPassPercent	80	Prozentsatz für erfolgreiches Bestehen des Quiz
cpQuizInfoQuizPassPoints	0	Punktzahl für erfolgreiches Bestehen des Quiz
cpQuizInfoTotalCorrectAnswers	0	Anzahl der richtigen Antworten
cpQuizInfoTotalProjectPoints	0	Gesamtpunktzahl für das Projekt
cpQuizInfoTotalQuestionsPerProject	0	Anzahl der Fragen pro Projekt
cpQuizInfoTotalQuizPoints	0	Gesamtpunktzahl für das Quiz
cpQuizInfoTotalUnansweredQuestions	0	Anzahl nicht beantworteter Fragen
Mobil		
cpInfoGeoLocation		Geolocation

Alle Systemvariablen